


轉檔操作說明


以使用  Freemake Video Converter 轉檔工作為例

1、開啟 Freemake Video Converter



2、了解自己影片尺寸

(1) 游標移至檔案，按下滑鼠右鍵，點選「內容」=>「一般」



(2) 點選「詳細資料」

欄位	說明
時間長度	影片檔長度
畫面寬度	畫面尺寸(寬度)
畫面高度	畫面尺寸(高度)
資料速度	位元傳輸率 (資料速度)
框架速度	影格速率 (視訊頻率、框架速度)、FPS

3、選擇欲轉換的影片檔

- (1) 選擇「視訊」
- (1) 選擇欲轉換的影片檔
- (2) 選擇「開啟舊檔」

4、選擇轉檔目的格式-MP4



- (1) 點選「轉為 MP4」
- (2) 可選擇轉檔後影片檔的儲存位置

5、設定 MP4 格式



- (1) 下拉點選「加入你預先的設定ⁱ」(續(2)) 或 下拉選擇已設定好轉檔設定的標題(例如：臺灣故事島影片格式)(續(3))

- (2) 格式設定：

A. 畫面大小

- **橫向視訊：720 * 480**

若原影片視訊螢幕長大於 720，則設定為「720*480」

若原影片視訊螢幕長小於 720，則設定為「原始」

● **直向視訊：360 *480**

若原影片視訊螢幕寬大於 480，則設定為「360*480」

若原影片視訊螢幕寬大於 480，則設定為「原始」

B. 調整：選擇「加入黑邊」(維持原比例)

C. 視訊轉碼器：H.264

D. 畫面播放速率：25fps

E. 位元率類型、位元率：384

● 若原影片檔的位元率大於 384，則選擇「自訂」，位元率(Kbps)填入 384

● 若原影片檔的位元率小於 384，則選擇「自動」，則維持原來的數值

F. 音訊：勾選

G. 音訊轉碼器：AAC

H. 通道：立體聲

I. 取樣率：44199 Hz

J. 位元率：128Kbps

K. 標題：可輸入自己設定的標題名稱，例如：臺灣故事島影片格式，未來即可直接選取此標題

L. 按下「確定」

(3) 可選擇轉檔後影片檔的儲存位置

6、 按下「轉換」



7、按下「確定」：轉換已完成

